

ROCAMADOUR

 CROCHET

EASY LEVEL
GEMAKKELIJK
EINFACH

Measurement / Heupomtrek / Hüftbreite	Ø 30cm
Yarn / Garen / Garn : DMC Nova Vita 4 Ref. 385	
Colour / Kleur / Farbe 01 	1 ball / 1 bol / 1 knäuel



Extra material

- 6.0 mm crochet hook
- Tapestry needle

Bijkomende benodigdheden

- Haaknaald n°6
- Tapiserie naald

Zusätzliche Material


- Häkelnadel Nr. 6
- Stopfnadel

KEY / ONDERSCHRIFT / ZEICHENERKLÄRUNG

- Chain
Losse
Luftmasche
- X Double crochet
Vaste
Feste Masche
- ∧ Double crochet increase
Meerdering met vasten
Feste Masche zunehmen

PATTERN / SCHEMA / WANDBEHANG


①



Start with 102 chain stitches
Beginnen met 102 losse
Mit 102Lftm beginnen


②

Turn 90° and work in both sides in rows.
 90° draaien en beide kanten in rijen haken.
 Um 90° wenden und auf beiden Seite in Reihen häkeln.



③

Turn 90° and work in the round all around the bag making the handles (40 chain stitches).
 90° draaien en rondom de tas haken en terwijl de handvaten maken (40 lossen).
 Um 90° drehen und in Runden rund um die Tasche häkeln, um die Griffe herzustellen (40 Luftmaschen).



The diagram pattern only shows half of the bag, the other half is done exactly the same.
 Het diagram toont de helft van de tas, de andere helft op identieke wijze haken.
 Die Abbildung zeigt nur die Hälfte der Tasche, der andere Teil ist genau gleich.

EN ABBREVIATIONS

These instructions use UK crochet terms throughout – US terms are given in brackets below where applicable.

ch chain stitch

rnd round

dc double crochet (US single crochet)

st stitch

dc2tog double crochet decrease (insert hook into next st, yoh and draw through) twice, yoh and draw through 3 loops.

ch sp chain space

rw row

STEP 1.

Work in turning rows.

Ch 102

1st Row. 1 dc starting from 8th ch from the hook, * ch 5, skip 3 ch, 1 dc* Repeat from * to * until the end of the row. (25 ch-5 sp)

2nd to 29th Row. * ch 5, 1 dc into next ch-5 sp* Repeat from * to * until the end of the row. (25 ch-5 sp)

30th Row. * ch 3, 1 dc into next ch-5 sp* Repeat from * to * until the end of the row. (25 ch-3 sp)

STEP 2.

Work in turning rows.

Without cutting the thread, turn the piece 90 degrees and continue working on the side (at the end of the rows).

1st Row. 1 dc into each ch sp, ch 1 and turn. (15 dc) The edge will be gathered to shape the ecobag.

2nd to 4th Row. 15 dc, ch 1, turn. 15 dc.

5th Row. 15 dc.

Cut the thread and repeat in the other side.

STEP 3.

This part of the bag is worked in the round. Use a stitch marker to indicate the beginning and the end of each round.

Without cutting the thread, turn the piece 90 degrees and continue working on the side (at the end of the rows).

1st Rnd. * 5 dc (1 dc into each row end of the Step 2), 2 dc into each ch-3 sp, 5 dc (1 dc into each row end of the Step 2) (60 dc until now). Ch 40* Skip the 15 dc of the top edge and repeat from * to * at the other side of the bag.

2nd Rnd. Skip the 15 dc of the top edge and continue working in the round. * 18 dc, 12 dc2tog, 18 dc, 40 dc into ch-40 sp*. Repeat from * to * twice. 176 dc.

3rd Rnd. * 21 dc, 3 dc2tog, 21 dc, 40 dc of the handles*. Repeat from * to * twice. 170 dc.

4th Rnd. 170 dc.

Fasten off and weave in the yarn ends.

NL AFKORTINGEN

ls losse

tr toer

vs vaste

2 vs.samen mindering met vasten: twee maal (haaknaald in de volg steek, omslag door steek), omslag door de 3 lussen op de haaknaald.

sp ls spatie van lossen

STAP 1.

In rijen haken.

Ketting van 102 ls.

1^{ste} rij: 1 vs in 8ste ls vanaf de haaknaald, * 5 ls, 3 ls overslaan, 1 vs* Herh van * tot * tot einde rij. (25 sp-5ls)

2^{de} tot 29^{ste} rij: * 5 ls, 1 vs in volg sp-5ls* ^{PT} Herh van * tot * tot einde rij. (25 sp-5ls)

30^{ste} rij: * 3 ls, 1 vs in volg sp-5ls* Herh van * tot * tot einde rij. (25 sp-3ls)

STAP 2.

In rijen haken.

Zonder draad te knippen, het deel 90° draaien en verder haken op een kant (tot einde rijen).

1^{ste} rij: 1 vs in elke sp-ls, 1 ls, draaien. (U hebt 15 vs). De boord is gefronst voor de vormgeving van de tas.

2^{de} tot 4^{de} rij: 15 vs, 1 ls, draaien. (15 vs).

5^{de} rij: 15 vs.

Draad knippen en herh voor andere kant.

STAP 3.

Dit deel is in het rond gehaakt. Een ringmarkeerder plaatsen om begin en einde van elke toer aan te duiden.

Zonder draad te knippen, het deel 90° draaien en verder haken op een kant (tot einde rijen).

1^{ste} tr: * 5 vs (1 vs in elke einde rij van stap 2), 2 vs in elke sp-3ls, 5 vs (1 vs in elke einde rij van stap 2) (U hebt nu 60 vs). Dan 40 ls haken, * 15 vs van bovenste boord overslaan en herh van * tot * voor andere kant van de tas.

2^{de} tr: 15 vs van bovenste boord overslaan en verder in het rond haken, * 18 vs, 12 maal 2 vs.samen, 18 vs, 40 vs in sp-40ls*. Herh van * tot *. U hebt 176 vs.

3^{de} tr: * 21 vs, 3 maal 2 vs.samen, 21 vs, 40 vs voor de handvaten*. Herh van * tot *. U hebt 170 vs.

4^{de} tr: 170 vs.

De draad afhechten en inmazen.

DE ABKÜRZUNGEN

Rnd Runde

Lftm Luftmasche

fM feste Masche

M Masche

1fM abn feste Maschen abnehmen (die Nadel in die nächste M stechen, Garn holen und durchziehen) 1 x wdh, Garn holen und durch alle Schlaufen ziehen.

Lftm-Zw Luftmaschen Zwischenraum
R Reihe

SCHRITT 1.

In Reihen arbeiten, am Ende wenden.

102Lftm anschlagen

1^{te} R. Mit 1fM in die 8te Lftm von der Nadel aus beginnen, *5Lftm, 3Lftm auslassen, 1fM*. Von * bis * bis zum Ende der Reihe wdh. (25 5Lftm-Zw)

2^{te} bis 29^{te} R. *5Lftm, 1fM in den nächsten 5Lftm-Zw*. Von * bis * bis zum Ende der Reihe wdh. (25 5Lftm-Zw)

30^{te} R. *3Lftm, 1fM in den nächsten

5Lftm-Zw*. Von * bis * bis zum Ende der Reihe wdh. (25 3Lftm-Zw)

SCHRITT 2.

In Reihen arbeiten, am Ende wenden.

Ohne das Garn abzuschneiden, das Teil um 90° drehen und auf der nächsten Seite weiter häkeln (bis zum Ende der Reihe).

1^{te} R. Je 1fM in jeden Lftm-Zw, 1Lftm und wenden. (15fM). Der Rand wird dabei gerafft, um die Netztasche zu formen.

2^{te} bis 4^{te} R. 15fM, 1Lftm, wenden. 15fM.

5^{te} R. 15fM.

Garn abschneiden und auf der anderen Seite der Tasche wiederholen.

SCHRITT 3.

Dieser Teil der Tasche wird in Runden gehäkelt. Den Beginn und das Ende jeder Runde mit dem Maschenmarkierer kennzeichnen.

Ohne das Garn abzuschneiden, das Teil um 90° drehen und auf der nächsten Seite weiter häkeln (bis zum Ende der Reihe).

1^{te} Rnd. *5fM (je 1fM in jedes Reiheneende von Schritt 2), je 2fM in jeden 3Lftm-Zw, 5fM (je 1fM in jedes Reiheneende von Schritt 2) (60fM bis jetzt). 40Lftm *15fM an der oberen Kante auslassen und von * bis * auf der andern Seite der Tasche wdh.

2^{te} Rnd. 15fM an der oberen Kante auslassen und in Runden weiter häkeln. *18fM, 12fM abn, 18fM, 40fM in die 40 Lftm-Zw*. Von * bis * 2 mal wdh. 176fM.

3^{te} Rnd. *21fM, 3M abn, 21fM, 40fM in die Griffe*. Von * bis * 2 mal wdh. 170fM.

4^{te} Rnd. 170fM.

Beenden und Garn vernähen.

